


4 软件介绍

双击OHB80PortMonitor.exe 打开软件，与机台正常连接后会出现如下界面，没有登录前，无法做任何执行操作。




4.1 Home 界面介绍

4.1.1 登录 / 登出


点击【1】用户头像，弹出用户账号信息弹框，

如下：




点击Login按钮，弹出登录界面，

如下：



输入正确的账号密码，点击Login完成登录，登录后再次点击【1】用户头像，用户账号信息弹框，

如下：



4.1.2 运行日志公告栏

运行日志公告栏中会实时滚动显示最新的运行日汇总信息。


点击【2】运行日志公告栏，弹出运行日志界面（默认打开实时界面），

如下：

Operation Logger		
Live Log History		
Occur Time	Log Type	Description
2026-06-14 21:34:32	Error	SH85 周期自检轮次结束: 成功=0, 失败=80, 跳过=0, roundId=2026-06-14 21:33:29
2026-06-14 22:04:32	Message	SH85 周期自检轮次开始: 设备数=80, roundId=2026-06-14 22:04:32
2026-06-14 22:05:36	Error	SH85 周期自检轮次结束: 成功=0, 失败=80, 跳过=0, roundId=2026-06-14 22:04:32
2026-06-14 22:35:36	Message	SH85 周期自检轮次开始: 设备数=80, roundId=2026-06-14 22:35:36
2026-06-14 22:36:40	Error	SH85 周期自检轮次结束: 成功=0, 失败=80, 跳过=0, roundId=2026-06-14 22:35:36
2026-06-14 23:06:40	Message	SH85 周期自检轮次开始: 设备数=80, roundId=2026-06-14 23:06:40
2026-06-14 23:07:43	Error	SH85 周期自检轮次结束: 成功=0, 失败=80, 跳过=0, roundId=2026-06-14 23:06:40
2026-06-14 23:37:43	Message	SH85 周期自检轮次开始: 设备数=80, roundId=2026-06-14 23:37:43
2026-06-14 23:38:47	Error	SH85 周期自检轮次结束: 成功=0, 失败=80, 跳过=0, roundId=2026-06-14 23:37:43
2026-06-15 00:08:47	Message	SH85 周期自检轮次开始: 设备数=80, roundId=2026-06-15 00:08:47
2026-06-15 00:09:51	Error	SH85 周期自检轮次结束: 成功=0, 失败=80, 跳过=0, roundId=2026-06-15 00:08:47
2026-06-15 00:39:51	Message	SH85 周期自检轮次开始: 设备数=80, roundId=2026-06-15 00:39:51
2026-06-15 00:40:54	Error	SH85 周期自检轮次结束: 成功=0, 失败=80, 跳过=0, roundId=2026-06-15 00:39:51
2026-06-15 01:10:54	Message	SH85 周期自检轮次开始: 设备数=80, roundId=2026-06-15 01:10:54
2026-06-15 01:11:58	Error	SH85 周期自检轮次结束: 成功=0, 失败=80, 跳过=0, roundId=2026-06-15 01:10:54
2026-06-15 01:41:58	Message	SH85 周期自检轮次开始: 设备数=80, roundId=2026-06-15 01:41:58

点击History，切换到运行日志历史记录界面，

如下:



4.1.3 Set 详细信息

在Set视图模式下（在 4.1.6 中具体解释），表格中会显示四个OHB设备的实时数据

Detailed Information					
QRCode	InletPressure	OutletPressures	InletFlow	Relative Humidity	Temperature
12065	0.00 Mpa	-0.00 Kpa	0.00 L/Min	0.00 %	0.00 °C
12066	0.00 Mpa	-0.00 Kpa	0.00 L/Min	0.00 %	0.00 °C
12067	0.00 Mpa	-0.00 Kpa	0.00 L/Min	0.00 %	0.00 °C
12068	0.00 Mpa	-0.00 Kpa	0.00 L/Min	0.00 %	0.00 °C

数据字段的解释表格,

如下:


字段名	解释
QR Code	OHB设备对应的二维码编号
Inlet Pressure	OHB设备当前的进气压力
Outlet Pressure	OHB设备当前的出气压力
Inlet Flow	OHB设备当前的进气流量
Relative Humidity	OHB设备当前的相对湿度
Temperature	OHB设备当前的相对温度

4.1.4 界面导航栏

未登录账号，只显示图片【4】中3个界面：Home（主界面）、Cabinet（电控柜界面）、Alarm（警报界面）。

登录账号后，用户将拥有Config（配置界面）、Comm.（通讯界面）的访问权限，界面效果，

如下:



4.1.5 设备背景颜色

【5】中的设备背景颜色代表着设备当前所处的不同的状态，颜色状态表，


如下:

颜色	颜色名	状态
 < 5Min	浅蓝色：#ADD8E6	OHB设备当前充氮时间不足5分钟
 >= 5Min	比浅蓝更深一点：#87CEFA	OHB设备当前充氮时间超过了5分钟
 >= 10Min	钢蓝色：#4682B4	OHB设备当前充氮时间超过了10分钟
 >= 20Min	深午夜蓝：#191970	OHB设备当前充氮时间超过了20分钟
 >= 30分钟	浅绿色：#32CD32	OHB设备当前充氮时间超过了30分钟
 Foup OUt	白色：#FFFFFF	Foup离开了OHB设备盘面
 Alarm	警报红色：#FF0000	OHB设备当前发生了警报事件
 Disable	禁用灰色：#808080	OHB设备处于不可工作状态

4.1.6 视图切换


当点击【6】中的Foup View按钮，【8】视图区域会转换成Foup视图模式模式，每1个Set控件会被展开成4个Foup控件,界面效果,

如下:



4.1.7 视图大小切换

当点击【7】的【+】或者【-】按钮，能够控制【8】视图区域的伸缩，界面放大效果，如下：



界面缩小效果，如下：

